


## 1. 軟體介紹

通過該軟體可實現聯機測量色卡，對色卡庫新建、刪除、修改，導出色卡庫數據到 EXCEL，寫入色卡數據到儀器等功能。儀器配備 USB 通訊口，插上 USB 線 (Type-C 介面)，打開軟體，即可連接電腦，讀取儀器中的數據。

### ■ 軟體安裝

本軟體無需安裝，打開 exe 檔即可打開軟體，首次使用軟體時，需要設置以管理員身份運行此程式後再使用軟體。


設置方法：移動滑鼠到“ColorCard.exe”上，點擊滑鼠右鍵，點擊“屬性”，再選擇“相容性”，勾選上“以管理員身份運行此程式”後，點擊“確認”。



如需複製軟體，需將整個檔夾複製。

## ■ 硬體連接

數據線一頭連接到電腦的 USB 口，另一端與儀器的 USB 口連接，連接後軟體左上角顯示綠色指示燈，表示 USB 已連接，並且讀出儀器型號。



## 2. 軟體介面操作



- USB 連接狀態指示燈

儀器連接正常：“綠色”。

儀器連接異常或無連接：“灰色”。



- 儀器資訊

儀器型號 5700-LS35

- 語言選擇

“中文” 按鈕：介面切換成中文。

“English” 按鈕：介面切換成英文。

- 新建色卡庫

創建新的色卡庫。

- 鎖定/解鎖

下拉選擇其中一本新建好的色卡庫進行鎖定，即可對該色卡庫進行測量、刪除、重測等操作。如需切換另一本色卡庫，需點擊“解鎖”。

- 功能按鍵

測量：測量色卡數據，並顯示在列表中。

刪除所有色卡數據：清除數據軟體中的所有色卡數據。

導入Excel 數據：將本地色卡數據導入到軟體中。

保存 Excel 數據：將列表中色卡數據保存為 Excel 檔到本地。

數據寫入儀器：將列表中的色卡數據寫入儀器中。

導出儀器數據：將儀器中的色卡數據導入到軟體中。

- 列表操作

	色卡名稱	L	a	b	操作	
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	30.88	刪除	重測
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	刪除	重測
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	刪除	重測
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	刪除	重測
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	刪除	重測
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	刪除	重測

當前鎖定的色卡庫數據會顯示在軟體下方的列表中，可對列表中的數據進行刪除或重測操作。

點擊色卡名稱框可色卡數據進行更改名稱。